

當你的電腦右下角連地球圖示都沒顯示，而且 Wi-Fi 功能也消失時，通常是以下兩個核心原因所導致：

1. Wi-Fi 驅動程式出現問題（已損壞、停用或移除）
2. 核心網路服務沒有啟動，這些服務是維持網路連線與功能運作的基礎，如果它們沒有運行，Windows 就會無法辨識任何網路連線，包括 Wi-Fi

如何檢查並啟動網路服務？

你可以透過以下步驟來檢查並手動啟動核心網路服務：

1. 開啟「服務」視窗


- 在鍵盤上，同時按下 Windows 鍵 + R
- 在彈出的「執行」視窗中，輸入 `services.msc`，然後按下 `Enter`




2. 檢查服務狀態

在「服務」列表中，找到以下兩個服務：

- **Network Connections**
檢查此服務的「狀態」與「啟動類型」



- **WLAN AutoConfig**
檢查此服務的「狀態」與「啟動類型」



3. 修復服務

- 如果服務的「狀態」欄是空白或顯示「已停止」，請右鍵點選該服務，然後選擇「啟動」
- 為了確保下次開機時服務會自動啟動，請再次右鍵點選該服務，選擇「內容」
- 在「一般」分頁中，將「啟動類型」改為「自動」，然後點擊「套用」和「確定」

完成後，請重新啟動電腦，通常網路圖示和 Wi-Fi 功能就會恢復正常

如果問題依然存在怎麼辦？

如果手動啟動服務後問題依然存在，那可能代表你的網路驅動程式出了問題。
在這種情況下，建議你：

方法 1. 執行網路重設

前往「設定」>「網路與網際網路」>「進階網路設定」>「網路重設」



點選「立即重設」並按照指示操作。這會將你的網路設定還原到出廠預設值，並重新安裝所有網路介面卡驅動程式



1. 方法 2. 手動重新安裝驅動程式

- 用有線網路或另一台裝置，前往你的電腦製造商官方網站（如 HP、Dell、ASUS 等）
- 找到你電腦型號的支援頁面，下載最新的 Wi-Fi 驅動程式
- 將驅動程式安裝檔傳輸到電腦上，然後執行安裝

如果上述所有方法都無法解決問題，那可能是你的 Wi-Fi 網卡硬體出現故障，需要尋求專業維修或更換網卡