

WireGuard 連線教學

重要提醒：無論是電腦或手機，請先前往 [WireGuard 官網](#) 下載並安裝 WireGuard 軟體

Windows 電腦

步驟 1：開啟 WireGuard 軟體

- **說明：**首先，在您的 Windows 電腦上開啟 WireGuard 應用程式



步驟 2：匯入配置文件

- **說明：**點選左下角的「從檔案中匯入隧道」



步驟 3：選擇並開啟檔案

- **說明：**選擇您在路由器上匯出的 WireGuard 配置檔案，然後點選「開啟」



步驟 4：確認資訊並連線

- **說明：**檔案匯入後，程式會自動讀取所有設定資訊，請點選「連線」




步驟 5：確認連線狀態

- **說明：**如果連線成功，應用程式中會顯示已連線狀態，並出現一個綠色打勾的圖示
- **驗證：**您也可以透過網路和共用中心或 ping IP 位址來確認連線是否成功



備註：DDNS 設定

- **說明：**如果您使用 DDNS 網域名稱取代 IP 位址，請點選右下角的編輯按鈕，將 IP 位址更改為您的 DDNS 網域，並儲存設定



手機 (iOS / Android)

說明：WireGuard 在 Android 和 iPhone 的操作步驟皆相同，以下將以 Android 系統為例進行示範

步驟 1：開啟 App 並點選新增

- **說明：**打開 WireGuard App，並點選下方的+號按鈕來新增設定檔




步驟 2：選擇匯入方式

- **說明：**在彈出的選單中，選擇「從檔案或壓縮檔匯入」




步驟 3：選擇並匯入檔案

- **說明：**找到您下載好的 WireGuard 設定檔案，然後點選它以匯入



步驟 4：開啟設定檔

- **說明：**檔案匯入後，設定檔會出現在主頁面，將其旁邊的開關開啟



步驟 5：授權連線

- **說明：**系統會跳出「連線要求」，請點選「確定」以允許連線



步驟 6：確認連線狀態

- **說明：**成功連線後，您會看到交接時間與數據傳送接收的資訊，代表 VPN 已正常運作

